

HEXAGON AGRICULTURE

Coleta de diagnóstico do Computador de bordo



1 Coletando diagnóstico no computador de bordo



Importante

Antes de iniciar o procedimento abaixo, certifique-se de possuir em mãos o pendrive para gravação do diagnóstico.

Para coletar os dados de diagnóstico no computador de bordo, proceda da seguinte forma:

1. Selecione o **Menu de configurações** na tela de operação.



2. Selecione a opção **Configurações do sistema**.



3. Altere o modo do sistema para **Avançado**.




Importante

É preciso possuir senha de acesso para alterar o modo do sistema. O modo avançado dá acesso a funcionalidades específicas.



4. Selecione a opção **Sobre**.




5. Selecione a opção **Gerenciador do sistema**.



6. O sistema emite aviso de que posteriormente o sistema terá que ser reiniciado, pressione **Sim**.



7. Selecione a opção **Coletar informações de diagnóstico**.




8. Selecione **Sim** para confirmar a coleta.




Importante

Para que a coleta ocorra sem erro, insira o pendrive no computador de bordo antes de confirmar operação.



9. A barra de progresso será apresentada.



10. Aguarde a finalização da coleta até que a barra de progresso esteja completa.

